Инструкция по установке «Программный комплекс автоматизированного сбора данных социологических исследований»

Оглавление

Установка «Программный комплекс автоматизированного сбора данных	
социологических исследований»	. 3
Десктопное ПС	.4
Планшетное ПС	. 7

Установка «Программный комплекс автоматизированного сбора данных социологических исследований»

Данное руководство предназначено для инсталляторов программного комплекса автоматизированного сбора данных социологических исследований (далее – ПК) и описывает пошаговую установку ПК.

Особых предусловий для установки нет. И для Windows и для Astra Linux тестовые установки производились на «чистых» ОС. Настроек сети и пр. так же не требуется.

Требованием является наличие браузера определенной версии — Firefox 71 и выше (для ПС, работающего под Windows это может быть Chrome и аналоги сходной версии).

Десктопное ПС

Функционирует на Windows 10.

Для начала установки необходимо запустить файл PK_ASD_SI.exe (возможно, запросит дополнительное подтверждение действий).

Откроется окно установщика.

上 Установка — Программный комплекс автоматизированного сбора данных —	×
Всё готово к установке Программа установки готова начать установку Программный комплекс автоматизированного сбора данных социологических исследований на ваш компьютер.	(lo)
Нажмите «Установить», чтобы продолжить.	
Versuoriere	
Установить	Incha

После нажатия кнопки «Установить» начинается непосредственный процесс установки программы.

上 Установка — Программный комплекс автоматизированного сбора данных 🛛 —		×
Установка Пожалуйста, подождите, пока Программный комплекс автоматизированного сбора данных социологических исследований установится на ваш компьютер.		
Распаковка файлов C: \RusBITech\DPR \hub \node\node_modules \npm \docs \output \commands \npm-diff.html		
	0	тмена



После завершения установки отображается соответствующий экран.

По результатам установки:

- программа располагается в каталоге C:\RusBITech\DPR\hub;
- в автозагрузку добавлен запуск приложения («серверная» часть);
- приложение запущено для текущей пользовательской сессии.

Для запуска «клиентской» части, пользователь должен открыть браузер и перейти по адресу <u>http://localhost:3333</u> (для удобства можно добавить в закладки или создать ярлык — это все на усмотрение пользователя).

Для удаления программы необходимо запустить файл C:\RusBITech\DPR\hub\uninst.exe

Планшетное ПС

Функционирует на Astra Linux 1.6.

Для начала установки необходимо запустить файл PK_ASD_SI от администратора.

Откроется окно установщика

👸 Установка ПК АСД СИ	_ ×
Установка - Программный компл	екс автоматизированного сбора данных социологических исследований
Установка - Программный к	Добро пожаловать в мастер установки Программный комплекс автоматизированного сбора данных социологических исследований.
Установка	
Завершено	
	Далее > <u>В</u> ыйти

После нажатия кнопки «Далее» необходимо ввести пароль администратора.



После корректного ввода пароля начинается непосредственный процесс установки программы.

👸 Установка ПК АСД СИ	×
Установка Программный комплен	кс автоматизированного сбора данных социологических исследований
Установка - Программный ком Установка	1% Установка компонента Программный комплекс автоматизированного сбора данных
Завершено	<u>П</u> оказать детали
	< <u>Н</u> азад <u>У</u> становить Отмена

После завершения установки отображается соответствующий экран

👸 Установка ПК АСД СИ		×
Завершение установки Программн	ый комплекс автоматизированного сбора данных социологических исследований	
	Нажмите «Завершить» для выхода из мастера Программный комплекс	
Установка - Программныи ком	автоматизированного сбора данных социологических исследований.	
Установка		
Завершено		
	<u>З</u> авершить	<mark>ء</mark>

По результатам установки:

- - программа располагается в каталоге /opt/RusBITech/DPR/mobile;
- - в автозагрузку добавлен запуск приложения («серверная» часть);
- - приложение запущено для текущей пользовательской сессии;
- - в раздел «Прочее» меню «Пуск» добавлен ярлык «Опросы».



Для запуска «клиентской» части, пользователь должен запустить ярлык «Опросы».

По факту откроется окно браузера в полноэкранном режиме со страницей по адресу <u>http://localhost:4444</u>.

Для удаления программы необходимо запустить файл opt/RusBITech/DPR/mobile/unistall.sh с правами администратора.